



## Protocolo para la colocación del equipo de protección

Servicio de Anestesia – Hospital Dr. R.A. Calderón Guardia



**Debe ser supervisado siempre**

Paso	Acción	¿Se ejecutó?
1.	Verificar que el equipo para el baño esté completo	<input type="checkbox"/>
2.	Verificar que el balde con solución jabonosa se encuentre listo para el momento del retiro del equipo	<input type="checkbox"/>
3.	Verificar que la mascarilla tenga el filtro colocado	<input type="checkbox"/>
4.	Retirarse todos los accesorios (anillos, aretes, reloj) y amarrarse el pelo	<input type="checkbox"/>
5.	Colóquese las botas	<input type="checkbox"/>
6.	Colóquese el primer par de guantes	<input type="checkbox"/>
7.	Colóquese la bata de protección, la cual debe ser impermeable y desechable (debe cubrir el total de la circunferencia del cuerpo)	<input type="checkbox"/>
8.	Colóquese la mascarilla 3M N95 (con ayuda de otra persona); primero las ligas inferiores y luego las superiores, bordeando el pabellón auricular	<input type="checkbox"/>
9.	Asegúrese que no hay fugas en la mascarilla y tiene buen sello. Además ajústese el puente de la nariz	<input type="checkbox"/>
10.	Colóquese los anteojos de protección	<input type="checkbox"/>
11.	Colóquese el primer gorro	<input type="checkbox"/>
12.	Colóquese la careta	<input type="checkbox"/>
13.	Colóquese el segundo gorro y verifique que las tiras queden dentro del segundo gorro	<input type="checkbox"/>
14.	Colóquese el segundo par de guantes asegurando que cubra sobre las empuñaduras de la bata (ayudado por otra persona)	<input type="checkbox"/>
15.	NO se realizará lo del lavado con agua y jabón y solución con alcohol ni cinta adhesiva sobre los guantes	<input type="checkbox"/>



## Protocolo retirar el equipo de protección

Servicio de Anestesia – Hospital Dr. R.A. Calderón Guardia



Debe ser supervisado siempre

Paso	Acción	¿Se ejecutó?
1.	Con cuidado, rompa las cintas que sujetan la bata, jale las mangas y arrolle del interior hacia el exterior de la bata, hasta formar una bola y deseche, sin comprimir la bolsa de basura, a la vez que se retira con la bata el primer par de guantes	<input type="checkbox"/>
2.	Lávese el segundo par de guantes con solución alcohólica	<input type="checkbox"/>
3.	Retire la bota derecha y saque el pie derecho del cuarto mientras que mantiene el pie izquierdo dentro del cuarto. Repita lo mismo con el pie izquierdo	<input type="checkbox"/>
4.	Lávese los guantes con solución alcohólica y déjela secar sin sacudir las manos	<input type="checkbox"/>
5.	Retírese la careta de atrás hacia delante sin bajar la cabeza (colocarla en el balde con solución jabonosa)	<input type="checkbox"/>
6.	Lávese los guantes con solución alcohólica y déjela secar sin sacudir las manos	<input type="checkbox"/>
7.	Retírese el segundo gorro	<input type="checkbox"/>
8.	Lávese los guantes con solución alcohólica	<input type="checkbox"/>
9.	Quítese los lentes de protección de atrás hacia adelante, sin bajar la cabeza y con los ojos cerrados (coloque los lentes en el balde con solución jabonosa)	<input type="checkbox"/>
10.	Lávese los guantes con solución alcohólica y déjela secar sin sacudir las manos	<input type="checkbox"/>
11.	Retire la mascarilla 3M N95; primero la banda superior y después la inferior, cerrando los ojos, sin agachar la cabeza. Colóquela en el balde con solución jabonosa. En el caso de la N95, primero se quita la tira inferior y después la superior	<input type="checkbox"/>
12.	Lávese los guantes con solución alcohólica y déjela secar sin sacudir las manos	<input type="checkbox"/>
13.	Retire los guantes con técnica	<input type="checkbox"/>
14.	Lávese las manos con agua y jabón durante 30 a 45 segundos, en la pila y luego seque las manos con papel toalla	<input type="checkbox"/>
15.	Frótese las manos con solución alcohólica	<input type="checkbox"/>
16.	Retire la ropa verde y báñese	<input type="checkbox"/>